

Postup pro prezentaci z PC v katedře (učebna N3)

- 1 Spustíte projektor z klávesnice **Neets** pomocí tlačítka "". Více viz **strana 5 "Vybavení katedry"**, **strana 6 "Ovládání AV techniky"**.
- 2 Přihlaste se k učitelskému PC (s použitím uživatelského jména a hesla do SIS (CAS) UK).
- 3 Vložte **usb flash disk** do **PC**. Více viz **strana 5 "Vybavení katedry"**
- 4 Otevřete v příslušném programu svůj výukový materiál.
- 5 V případě problémů s rozšířenou plochou (např. nekorektní zobrazení projektoru) použijte klávesovou zkratku **[Win]+[P]** a vyberte **DUPLIKOVAT**.
- 6 Otevřete v příslušném programu svůj výukový materiál a zahajte přednášku.
- 7 Pro vytvoření videozáznamu můžete použít nainstalované **OBS studio**, či aplikaci **Kamera**.
- 8 Po ukončení přednášky vypněte projektor z klávesnice **Neets** pomocí tlačítka "".
- 9 Odhlaste se z PC "**Log off**" (není třeba vypínat PC).

Postup pro prezentaci z notebooku (učebna N3)

- 1 Připojte grafický a zvukový výstup z notebooku k **HDMI** (resp. **VGA** a audio) z kabelového bloku. Více viz **strana 5 " Vybavení katedry "**.
- 2 Spustíte projektor z klávesnice **Neets** pomocí tlačítka " " (resp. tlačítka " "). Více viz **strana 6 "Ovládání AV techniky"**.
- 3 Otevřete v příslušném programu svůj výukový materiál a zahajte přednášku.
- 4 Po ukončení přednášky vypněte projektor z klávesnice **Neets** pomocí tlačítka " "

V případě závady znemožňující výuku volejte **HOTLINE SISAL 2999**. Ostatní závady a připomínky týkající se SW, HW piště na **UK ServiceDesk**
<https://servicedesk.cuni.cz/> a vyberte formulář:



„Mám problém s výpočetní technikou v budově“.

<https://servicedesk.cuni.cz/marketplace/formcreator/front/formdisplay.php?id=1505>

pro závady na IT technice v PC učebnách a na síti.



„Mám problém s AV technikou v budově.“

<https://servicedesk.cuni.cz/marketplace/formcreator/front/formdisplay.php?id=1589>

pro závady AV techniky.

Vytvoření nahrávky v programu TEAMS pro posluchárnu N3

- 1 Spustíte projektor pomocí tlačítka " " na klávesnici Neets, Více viz **strana 6 "Ovládání AV techniky"**
- 2 Přihlaste se k učitelskému PC (s použitím uživatelského jména a hesla do SIS (CAS) UK). Pokud máte vytvořený účet do počítačové učebny na MS, je nutné použít tento účet.
- 3 Odpojte vysílací jednotku bezdrátového mikrofonu RODE z napájecího kabelu a zapněte vysílací i přijímací jednotku dlouhým podržením tlačítka "**ON/OFF**". Více viz **strana 7 "Bezdrátový mikrofon RODE "**.
- 4 Spustíte webovou aplikaci TEAMS (ikona na ploše), přihlaste se ke své uživatelské licenci (**UKČO@cuni.cz**) a zahajte meeting.
- 5 Zkontrolujte správné nastavení zařízení
 - Zvukové zařízení: Realtek(R) Audio
 - Reproduktor: **Speakers** (Realtek(R) Audio) pro reproduktory APART
 - Mikrofon: **Mic (USB Capture HDMI 4K Mic)**
 - Kamera: **USB Capture 4K+**

V okně "**Microsoft Teams**" klikněte v horní liště na tlačítko "**Více**" a v rozbalovacím menu vyberte možnosti "**Efekty a nastavení videa**" a dále záložku "**Nastavení**". Deaktivujte přepínač "**Zrcadlit moje video**".
- 6 Nastavte kameru na vhodný předdefinovaný záběr pomocí tlačítek na dálkovém ovladači, který je umístěn v šuplíku katedry společně s návodem. Více viz **strana 8 "Popis dálkového ovladače kamery", strana 9 "Předdefinované záběry kamery na dálkovém ovladači "**. Dobré ostření kamery (AUTOFOCUS) je dáno dobrými světelnými podmínkami.
- 7 Pro sdílení obrazovky svého notebooku do stávající prezentace připojte svůj notebook jako dalšího účastníka meetingu.
- 8 Spustíte nahrávání přednášky a zahajte přednášku. Záznam vaší přednášky bude automaticky uložen na **Onedrive**.
- 9 Po skončení přednášky odpojte a ukliděte kameru. Klávesnicí Neets vypněte projektor (""). Odhlaste se z PC "**Log off**" (nevypínejte PC!)

Postup pro nahrávání a streamování pomocí OBS pro posluchárnu N3

- 1 Spustíte projektor pomocí tlačítka " " na klávesnici Neets, Více viz [strana 6 "Ovládání AV techniky"](#)
- 2 Přihlaste se k učitelskému PC (s použitím uživatelského jména a hesla do SIS (CAS) UK).
- 3 Odpojte vysílací jednotku bezdrátového mikrofону RODE z napájecího kabelu a zapněte vysílací i přijímací jednotku dlouhým podržením tlačítka "**ON/OFF**". Více viz [strana 7 "Bezdrátový mikrofon RODE "](#).
- 4 Spustíte program OBS, jehož **zástupce** je umístěn **na ploše** učitelského PC. Spuštění OBS přes zástupce uvede program OBS do **výchozího nastavení**. (Pokud spustíte OBS jiným způsobem, nebude OBS uvedeno do výchozího nastavení.)
- 5 Nastavte kameru na vhodný předdefinovaný záběr pomocí tlačítek na dálkovém ovladači, který je umístěn v šuplíku katedry společně s návodem. Více viz [strana 8 "Popis dálkového ovladače kamery"](#), [strana 9 "Předdefinované záběry kamery na dálkovém ovladači "](#). Dobré ostření kamery (AUTOFOCUS) je dáno dobrými světelnými podmínkami
- 6 V programu OBS zvolte:
 - příslušnou **scénu** na panelu "**Scenes**", více viz [strana 10 "OBS studio"](#)
 - na panelu "**Audio Mixer**" nastavte hlasitost "**Mic/Aux**", aby signál nešel do červeného pole, více viz [strana 10 "OBS studio"](#).
- 7 Spustíte streaming v programu OBS pomocí tlačítka "**Start Streaming**" na panelu "**Controls**", více viz [strana 10 "OBS studio"](#)
- 8 Spustíte nahrávání v programu OBS pomocí tlačítka "**Start Recording**" na panelu "**Controls**", více viz [strana 10 "OBS studio"](#).
- 9 Otevřete v příslušném programu svůj výukový materiál a zahajte přednášku.
- 10 Ukončete nahrávání pomocí tlačítka "**Stop recording**" na panelu "**Controls**".
- 11 Ukončete streaming pomocí tlačítka "**Stop streaming**" na panelu "**Controls**".
- 12 Stáhněte si nahrané video ze složky **D:\OBS**. Video s nahrávkou je označeno datem a časem pořízení. Po stažení vašeho videa soubor smažte pro uvolnění místa na disku.
- 13 Odhlaste se z učitelského PC

Vytvoření nahrávky v programu ZOOM pro učebnu N3

- 1 Spusťte projektor pomocí tlačítka " " na klávesnici Neets, Více viz **strana 5 "Vybavení katedry"**, **strana 6 "Ovládání AV techniky"**
- 2 Přihlaste se k učitelskému PC (s použitím uživatelského jména a hesla do SIS (CAS) UK). Pokud máte vytvořený účet do počítačové učebny na MS, je nutné použít tento účet.
- 3 Odpojte vysílací jednotku bezdrátového mikrofonu RODE z napájecího kabelu a zapněte vysílací i přijímací jednotku dlouhým podržením tlačítka "**ON/OFF**". Více viz **strana 7 "Bezdrátový mikrofon RODE "**.
- 4 Spusťte aplikaci ZOOM (ikona na ploše), přihlaste se ke své uživatelské licenci (např. CESNET) a zahajte meeting.
- 5 V aplikaci ZOOM povolte používání zvuku "JOIN AUDIO" a obrazu "START VIDEO"
- 6 Zvolte požadovanou kameru
 - USB Capture 4K+
V okně "**zoom meeting**" rozklikněte rozbalovací menu u tlačítka "**stop video**" a u volby "**Select a Camera**" zaškrtněte políčka "**USB Capture 4K+**"
- 7 Zvolte požadovaný mikrofon
 - Bezdrátový mikrofon RODE
V okně "**zoom meeting**" rozklikněte rozbalovací menu u tlačítka "**mute my audio**" a u volby "**Select a Microfon**" zaškrtněte políčka "**Mic (USB Capture HDMI 4K Mic)**"
- 8 Zvolte požadovaný zvukový výstup - V okně "**zoom meeting**" rozklikněte rozbalovací menu u tlačítka "**mute my audio**" a u volby "**Select a Speaker**" zaškrtněte příslušný výběr:
 - Reprodukory APART - klasické (výstup **Speakers**)
- 9 Vyzkoušejte funkčnost mikrofonů a reproduktorů – V okně "**zoom meeting**" rozklikněte rozbalovací menu u tlačítka "**mute my audio**", vyberte možnost "**audio settings...**" a vstupte do okna "**Settings**". Automaticky se zvolí nebo ručně vyberte záložku "**Audio**". V oddílu "**Input level Microphone**" zkontrolujte reakci mikrofonu na hlas a úroveň vstupního signálu mikrofonu. Mikrofon můžete otestovat tlačítkem "**Test Mic**" a reproduktory tlačítkem "**Test Speaker**".
- 10 Nastavte zobrazení – V okně "**zoom meeting**" rozklikněte rozbalovací menu u tlačítka "**stop video**", vyberte možnost "**video settings...**", a vstupte do okna "**Settings**". Automaticky se zvolí nebo ručně vyberte záložku "**Video**". Zaškrtněte políčko "**HD**" a "**Adjust for low light**", odškrtněte políčko "**Mirror my video**", popřípadě proveďte další uživatelské volby.
- 11 Spusťte nahrávání přednášky a zahajte přednášku.
- 12 Pro sdílení obrazovky svého notebooku do stávající prezentace v programu Zoom připojte svůj notebook jako dalšího účastníka meetingu.
- 13 Stažení nahraných video souborů po ukončení meetingu - - V okně "**zoom meeting**" klikněte na tlačítko "**End**" a potvrďte stisknutím "**End meeting for all**". ZOOM automaticky konvertuje nahrané soubory do formátu MP4 a otevře složku s nahranými soubory. Pokud se takto nestane, jsou ZOOM video soubory uloženy v **D:\ZOOM**, kde je vytvořena složka s nahrávkou, označená datem, časem, jménem a číslem ZOOM účtu. Po stažení potřebných souborů vygenerovanou složku s nahranou přednáškou smažte pro uvolnění místa v PC. (Konvertování souborů trvá po ukončení meetingů několik minut dle délky přednášky a blokuje znovu použití aplikace Zoom. Konverzi souborů můžete ukončit a provést v příhodnější okamžik).
- 14 Po skončení přednášky odpojte a ukliděte kameru. Klávesnicí Neets vypněte projektor (""). Odhlaste se z PC "**Log off**" (nevypínejte PC!)

Vybavení katedry


Kabelový blok
pro notebook

Klávesnice NEETS
pro ovládání
projektoru

Bezdrátový
mikrofon RODE

Ovladač ke kameře

Skříňka s PC




Ovládání AV techniky z klávesnice Neets


Zapnutí projektoru se provede výběrem příslušného vstupu (HDMI/VGA/PC)

Zesílení zvuku			
Zeslabení zvuku			
Zmrazení obrazu	FREEZE		
Ztišení zvuku a vypnutí obrazu	MUTE		
			Přepnutí na obraz a zvuk z přípojného místa HDMI
			Přepnutí na obraz a zvuk z přípojného místa VGA
			Přepnutí na obraz a zvuk z PC (v katedře)
			Vypnutí projektoru

Bezdrátový mikrofon RODE



Popis dálkového ovladače kamery



Předdefinované záběry kamery na dálkovém ovladači




1




2




3



4



5



6

OBS STUDIO

